

*Document propriété de MICROFER Paris Nord
Reproduction et diffusion
interdite sans autorisation.*

115-Panneau de configuration – God Mode



Le panneau de configuration :

Le panneau de configuration sert à modifier les paramètres de Windows. Ces paramètres contrôlent quasiment tous les éléments esthétiques et fonctionnels de Windows. Ils peuvent être utilisés pour configurer Windows afin qu'ils vous correspondent parfaitement.

Windows 10 a introduit une nouvelle présentation pour les paramètres de configuration du système. **Le Panneau de configuration** est devenu **Paramètres**, un affichage plus moderne et plus simple pour accéder aux différents paramétrages du système d'exploitation. Mais l'ancien Panneau de configuration reste toujours accessible.

- **Menu démarrer >> Système Windows >> Panneau de configuration**
- Saisir **panneau de configuration** dans le champ de recherche **Cortana** ...

Le god mode :

Depuis Windows 7, Microsoft a introduit une fonctionnalité cachée nommée : Le GOD mode qui permet d'accéder à des paramètres avancés de Windows. Le GOD Mode donne accès à plus de 200 paramètres de l'OS Windows. Certains de ces paramètres, dont certains "avancés", sont en temps normal difficile d'accès aux utilisateurs par mesure de sécurité.

De fait, c'est sans doute à cause de ce caractère "pointu" que Microsoft a préféré cacher ce mode au tout-venant, pour ne le laisser accessible qu'aux utilisateurs un tant soit peu initiés. Pour autant, il n'y a aucun risque à utiliser le God Mode, surtout quand il s'agit d'accéder rapidement à des réglages classiques, puisqu'il évite justement d'avoir à parcourir d'innombrables fenêtres de paramètres.

- Créer un dossier (*de préférence sur le bureau puisqu'il s'agit d'une fonctionnalité générale*).
- Nommer ou renommer le dossier comme ceci :
GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}
- L'icône du panneau de configuration se place automatiquement sur le dossier ainsi créé
- Cliquer alors sur l'icône du dossier pour ouvrir le God Mode

Remarque :

Il n'est pas possible d'épingler l'icône du dossier God Mode dans la Barre des tâches de Windows 10.

Il n'est pas possible non plus de le renommer ou même d'en faire un raccourci : l'icône reste "anonyme"...